

Periodontal Cep Oluşumu ve Ölçümü Nedir?

Çalışma Kağıdı

Periodontal cep, diş eti kenarı ile diş yüzeyi arasındaki normalde 1-3 mm derinliğindeki dişeti oluşunun, iltihap ve kemik kaybı gibi nedenlerle 3 mm'den daha derin hale gelmesidir. Bu ceplerin periodontal cep ölçüm aleti (periodontal sonda) ile ölçülmesi, hastalığın şiddetini ve ilerlemesini belirlemek için yapılır.

Sorular

1. Periodontal cep oluşumunda en sık görülen etken aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Ortodontik tedavi
- B) Bakteriyel plak ve diş taşı
- C) Aşırı florür kullanımı
- D) Diş beyazlatma işlemleri

2. Periodontal cep ölçümü hangi amaçla yapılır?

- A) Diş beyazlatma etkinliğini ölçmek
- B) Diş çürüklerini tespit etmek
- C) Periodontal hastalığın şiddetini ve ilerlemesini belirlemek
- D) Diş eti rengini değerlendirmek

3. Periodontal sonda ile yapılan ölçümde 6 mm cep derinliği neyi ifade eder?

- A) Sağlıklı diş eti
- B) Hafif diş eti iltihabı
- C) Orta derecede periodontal hastalık
- D) İleri derecede periodontal hastalık ve kemik kaybı

4. Periodontal cep oluşumuna yol açan başlıca faktörler nelerdir?

5. Periodontal cep ölçümünde kullanılan temel araç ve yöntem nedir?

6. Periodontal cep derinliği ne anlama gelir?

7. Tanımla: Periodontal Cep Nedir?

8. Tanımla: Cep Oluşumunun Ana Nedeni?

9. Tanımla: Cep Ölçümünde Kullanılan Alet?

Cevap Anahtarı

1. B) Bakteriyel plak ve diş taşı — Bakteriyel plak ve diş taşı birikimi, diş eti iltihabına ve sonuç olarak periodontal cep oluşumuna yol açan en yaygın nedendir.
2. C) Periodontal hastalığın şiddetini ve ilerlemesini belirlemek — Periodontal cep ölçümü, diş eti hastalığının varlığını, şiddetini ve tedaviye yanıtını değerlendirmek için kritik bir tanı yöntemidir.
3. D) İleri derecede periodontal hastalık ve kemik kaybı — 6 mm gibi yüksek bir cep derinliği, genellikle ileri derecede periodontal hastalığı ve buna bağlı olarak alveol kemiği kaybını gösterir.
4. Bakteriyel plak birikimi ve diş taşı oluşumu, Diş eti iltihabı (gingivitis), Periodontal ligament ve alveol kemiği kaybı, Genetik yatkınlık ve sistemik hastalıklar (örn. diyabet)
5. Periodontal sonda adı verilen özel bir ölçüm aleti kullanılır., Sonda, diş eti oluşuna nazikçe yerleştirilir ve dişin etrafındaki her altı noktadan (mezial-bukal, bukal, distal-bukal, mezial-lingual, lingual, distal-lingual) ölçüm yapılır., Ölçülen derinlik milimetre cinsinden kaydedilir.
6. 1-3 mm derinlik normal veya hafif diş eti iltihabını gösterebilir., 3-5 mm derinlik erken dönem periodontal hastalığı işaret edebilir., 5 mm ve üzeri derinlikler ise ileri derecede periodontal hastalığı ve kemik kaybını düşündürür.
7. Diş eti oluşunun patolojik olarak 3 mm'den daha derin hale gelmesi.
8. Bakteriyel plak ve diş taşı birikimi sonucu oluşan iltihap.
9. Periodontal sonda.

Bounlu

Tüm kartlar, adım adım çözümler ve AI hoca desteği Notek uygulamasında.
Sınav tarihlerini Promy otomatik hatırlatıcıya çevirir.